



しらねット メール初回設定手順書 WindowsVista (Windows メール) 版


1. **スタートボタン** (画面左下) → **すべてのプログラム** の順番で左クリックします。




2. **Windows メール** を左クリックします。




3. **ツール** → **アカウント** の順番で左クリックします。



4. メールにある（既定）のアカウントを選択し追加(A) を左クリックします。



5. 電子メールアカウントを選択し、次へ(N) を左クリックします。



6. 表示名 (D) にお客様のお名前を入力し、次へ (N) を左クリックします。

名前

電子メールを送信するときに、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(D): お客様のお名前

例: Taro Chofu

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

7. 電子メールアドレス (E) にお客様の電子メールアドレスを入力し、次へ (N) を左クリックします。

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メールアドレス(E): username@nus.ne.jp

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

8. 以下の項目を設定し、次へ(N)を左クリックします。(半角で入力して下さい。)

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー (I)	pop.nus.ne.jp
送信メール (SMTP) サーバー名 (O)	mail.nus.ne.jp
送信サーバーは認証が必要 (V)	チェックを入れる

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

pop.nus.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

mail.nus.ne.jp

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

9. ユーザ名 (A) 及びパスワード (P) をそれぞれ入力し、次へ(N)を左クリックします。
※ユーザ名 (A) はメールアドレスの@より左の部分です。

インターネットメール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A):

username


パスワード(P):

●●●●●●●●●●


パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

10. 今は電子メールをダウンロードしないにチェックを入れ、完了(E)を左クリックします。




11. セットアップ画面が閉じるので、インターネットアカウント画面の**プロパティ(P)**を左クリックします。




12. プロパティ画面の**詳細設定**を左クリックし、以下の項目を変更します。変更したら **OK** を左クリックします。

送信メール (SMTP) (O)	587
------------------	-----



13. インターネットアカウント画面の**閉じる**を左クリックして設定変更を完了します。



以上で設定は完了です。