


# しらねット メール初回設定手順書 Windows8 (WindowsLive メール 2012) 版

1. スタート画面を表示 → Windows Live Mail のタイルを左クリックします。



2. Windows Live Mail 2012 が起動し始めます。



3. しばらくすると Windows Essentials 2012 の承諾画面が表示されますので、**「承諾」をクリック**してください。

Windows Essentials 2012

## Windows Essentials 2012

Windows Live メールを使用するには、Microsoft サービス規約を表示して同意してください。Windows Essentials の更新プログラム、およびその他の Microsoft の更新プログラムは、Microsoft Update から入手できます。このソフトウェアでは、一部の更新プログラムが自動的にダウンロードされ、インストールされる場合があります。[詳細情報](#)

### マイクロソフト サービス アグリーメント

掲載日: 2012 年 3 月 16 日  
発効日: 2012 年 4 月 16 日

マイクロソフトをお選びいただきありがとうございます。

本契約は、第 1 条第 1 項に示すソフトウェアおよびサービスの使用についてお客様の権利を規定した、お客様と Microsoft Corporation、またはお客様の所在地に応じてはその関連会社 (以下、総称して「マイクロソフト」といいます) との間で締結される契約です。お客様の便宜のため、本契約の条項の一部は質問と回答の形式で記載しています。本契約の条項はすべて重要であり、お客様が本契約に同意された場合、法的拘束力を持つ契約がお客様に適用されるため、お客様は本契約をすべて確認する必要があります。

プライバシー

辞退 承諾

4. 次の画面が表示された場合は、「6.」へ進んでください。  
表示されない場合は次の手順へ進んでください。

Windows Live メール

## 自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。  
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス: someone@example.com

新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら

パスワード:

パスワードを保存する(B)


表示名: 例: Taro Chofu

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば  
Hotmail  
Gmail  
などが利用可能です。

キャンセル 次へ

5. Windows Live Mail の受信トレイ画面が表示していると思いますので  
**アカウント** → **電子メール** の順番で**クリック**します。



6. 自分の電子メールアカウントを追加する画面が表示されますので  
**電子メールアドレス**、**パスワード**、**表示名**をそれぞれ入力し、  
**パスワードを保護すると手動でサーバーの設定を構成する**にチェックをいれ  
**「次へ」**をクリックします。

自分の電子メール アカウントを追加する  
Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。  
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:  
username@nus.ne.jp  
[新しくメール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:  
.....

パスワードを保存する(B)

表示名:  
お客様のお名前

この電子メール アカウントを既定にする。  
 手動でサーバー設定を構成する(C)

キャンセル 次へ

7. 以下の項目を設定し、**次へをクリック**します。

受信サーバーアドレス	pop.nus.ne.jp
送信サーバーアドレス	mail.nus.ne.jp
ポート	587
認証が必要	チェックを入れる

Windows Live メール

### サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: pop.nus.ne.jp

ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: mail.nus.ne.jp

ポート: 587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)


認証が必要(A)

次を使用して認証する: クリア テキスト

ログオン ユーザー名: username

キャンセル 戻る 次へ

8. **完了をクリック**します。



以上で設定は完了です。