



しらねット メール初回設定手順書 Windows7 (WindowsLive メール) 版


1. **スタートボタン** (画面左下) → **すべてのプログラム** の順番で左クリックします。




2. **Windows Live** → **Windows Live メール** を左クリックします。




3. **ツール** → **アカウント** の順番で左クリックします。




(3-1. ファイル・編集・ツールなどの「メニューバー」が表示されていない場合は
下記の図のように「メニューの表示」ボタンから「メニューバーの表示」をクリックしてください。)




4. インターネットアカウント画面の追加(A)を左クリックします。



5. 電子メールアドレス(E)、パスワード(P)、表示名(D)をそれぞれ入力し、電子メールアドレスのサーバー設定を手動で構成する(C)にチェックをいれ次へ(N)を左クリックします。



6. 電子メールアドレス(E)、パスワード(P)、表示名(D)をそれぞれ入力し、電子メールアドレスのサーバー設定を手動で構成する(C)にチェックをいれ次へ(N)を左クリックします。



7. 以下の項目を設定し、次へ(N)を左クリックします。

| | |
|-----------------|----------------|
| 受信サーバ(I) | pop.nus.ne.jp |
| 送信サーバ(O) | mail.nus.ne.jp |
| ポート(R) | 587 |
| 送信サーバーは認証が必要(V) | チェックを入れる |

電子メール アカウントを追加する

[電子メール サーバーの情報について](#)

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(I): pop.nus.ne.jp ポート(P): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):
username

送信サーバー情報

送信サーバー(O): mail.nus.ne.jp ポート(R): 587

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(O)

送信サーバーは認証が必要(V)

次へ(N) キャンセル


8. 完了を左クリックします。

電子メール アカウントを追加する

アカウントのセットアップに必要な情報の入力が完了しました。

完了(F) キャンセル

9. アカウント画面の閉じるを左クリックします。



以上で設定は完了です。